

## VR-NetWorld Software: Einrichtung mit HBCI-Signaturkarte

### Voraussetzungen


- HBCI Signaturkarte (z.B. VR-NetWorld Card)
- PIN-Brief
- Kartenlesegerät (beispielhaft wird nachstehend ein „Reiner cyberJack one“ verwendet)

### Vorgehen


1. Damit die VR-NetWorld Software mit einer HBCI-Signaturkarte arbeiten kann, müssen Sie zunächst den Treiber für das Kartenlesegerät auf Ihrem PC installieren, um das Kartenlesegerät in Betrieb nehmen zu können. Für den „Reiner cyberJack one“ können Sie den Treiber unter [www.reiner-sct.com/support/](http://www.reiner-sct.com/support/) herunterladen.

**ACHTUNG:** Wenn Sie das Installationsprogramm des Treibers starten, darf das Kartenlesegerät noch nicht am PC angeschlossen sein! Erst im Laufe der Installation werden Sie dann aufgefordert, das Kartenlesegerät anzuschließen.


2. Downloaden Sie unter [www.vb-rb.de/download-vrnw](http://www.vb-rb.de/download-vrnw) die aktuelle Version der VR-NetWorld Software und starten Sie die Installationsdatei („VRNetWorldSW<Version>.exe“). Es erscheint der Begrüßungsbildschirm. Klicken Sie auf „**Weiter**“.



3. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **„Weiter“**.




4. Den voreingestellten Installationspfad bestätigen Sie mit **„Weiter“**. Das Programm wird nun auf Ihrem Computer installiert. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.




5. Sie erhalten eine Erfolgsmeldung. Durch Klick auf **„Fertig stellen“** können Sie das Programm starten.



6. Nun können Sie sich durch die Highlights der neuesten Version klicken oder direkt auf **„Weiter zur Anmeldung“** klicken. Damit Ihnen diese Information beim nächsten Start nicht angezeigt wird, Sie markieren die Checkbox **„Dialog nicht mehr anzeigen“**




7. Im Willkommen-Fenster klicken Sie auf **„Weiter“**.




8. Die nächsten sechs Fenster des Einrichtungsassistenten („Daten rücksichern“, „Proxy“ und „Online-Update“) überspringen Sie jeweils mit **„Weiter“**.


9. Im Fenster „Einrichtung Kartenleser“ markieren Sie die Auswahl „Ja“ und klicken auf „Weiter“.



10. Im folgenden Fenster werden Sie gefragt, ob das Kartenlesegerät angeschlossen ist und Sie Ihre HBCI-Signaturkarte eingelegt haben. Falls das zutrifft, klicken Sie auf „OK“.



11. Im Fenster „Kartenleser verwalten“ markieren Sie Ihr Kartenlesegerät, dann klicken Sie zunächst auf „Kartenleser verwenden“ und dann auf „Schließen“:



12. In den nächsten beiden Fenstern „Datenbestand im Netzwerk“ und „Mandanten“ markieren Sie jeweils „Nein“ und klicken auf „Weiter“.

13. Im Fenster „**Supervisorkennwort**“ vergeben Sie sich jetzt ein Kennwort, welches künftig jeweils beim Start der VR-NetWorld Software abgefragt wird. Klicken Sie auf „**Weiter**“.

Einrichtungsassistent: Supervisorkennwort für lokalen Datenbestand

Willkommen  
Datenrücksicherung  
Proxy  
Einstellungen Online Update  
Kartenleser  
Datenbestand im Netzwerk  
Mandanten

**Supervisorkennwort**

Bankverbindung  
Lizenzschlüssel  
Update  
Zusammenfassung

Die VR-NetWorld Software ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Rechten.

Mindestens der Benutzer "Supervisor" muss vorhanden sein. Der "Supervisor" ist der Benutzer mit allen Rechten, dieser kann später jederzeit weitere Benutzer anlegen und deren Rechte verwalten.

Bitte vergeben Sie das Kennwort für den Supervisor des lokalen Datenbestandes. Merken Sie sich das Kennwort gut.

Das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und eines der Sonderzeichen . > < ( ) + - ? \* ; % : " ' " \ = enthalten. !

Kennwort \*

Kennwort bestätigen \*

Möchten Sie einen weiteren Benutzer anlegen?

☐ Ja ☒ Nein

Mit \* gekennzeichnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

14. Im Fenster „Bankverbindung“ klicken Sie auf „**Weiter**“ um mit der Einrichtung Ihrer HBCI-Signaturkarte fortzufahren.

Einrichtungsassistent: Bankverbindung

Willkommen  
Datenrücksicherung  
Proxy  
Einstellungen Online Update  
Kartenleser  
Datenbestand im Netzwerk  
Mandanten  
Supervisorkennwort

**Bankverbindung**  
- Kontoanlage  
- Kontoaktualisierung

Lizenzschlüssel  
Update  
Zusammenfassung

Sie können jetzt mit dem Einrichten einer Bankverbindung fortfahren.


Eine Bankverbindung enthält die Zugangsdaten für Ihre Bank. Diese Zugangsdaten werden für die Einrichtung Ihres Kontos benötigt.

Möchten Sie jetzt eine Bankverbindung einrichten?

☒ Ja ☐ Nein

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

15. Vergeben Sie eine Bezeichnung und Beschreibung für die anzulegende Bankverbindung und tragen Sie die Bankleitzahl „71160000“ ein.



Einrichten einer Bankverbindung: Willkommen

Sie können Ihrer neuen Bankverbindung eine Bezeichnung und eine Beschreibung geben.

Bezeichnung \*

Beschreibung


Bankleitzahl \*  ...

Kreditinstitut

Mit \* gekennzeichnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

16. Als Typ des Sicherheitsmediums wählen Sie „Chipkarte“ und klicken auf „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

☐ PIN/TAN

☐ Schlüsseldatei

**☒ Chipkarte**

☐ kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

17. Die folgende Meldung weist Sie auf die erforderliche PIN-Eingabe am Kartenlesegerät hin.



18. Im Fenster „Bankverbindung wählen“ werden Ihnen die im Chip auf Ihrer HBCI-Signaturkarte gespeicherten Bankverbindungsdaten angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

|                                     | Kennung             | Bankleitzahl<br>Filiale | Dienst | Adresse          |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6726704122005684043 | 71160000                | TCP/IP | hbc01.fiducia.de |

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

19. Die Angaben zur Bankverbindung werden nochmals angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl: 71160000

Kreditinstitut: 71160000

Benutzerkennung: 6726704122005684043

URL/IP-Adresse: hbc01.fiducia.de Umgehung

Komm. Dienst: TCP/IP

Schlüsselstatus: (0, 7, 1)


Kunden-ID:

Ändern

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe



20. Es erscheint das Fenster „Synchronisation“. Die „URL/IP-Adresse“ wird automatisch vorbelegt. Klicken Sie auf **„Weiter“** und dann auf **„Ausführen“** um die Synchronisation der Bankverbindung zu starten.



Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.


Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse:

HBCI/FinTS-Version  
Version:

Für den Erstzugang müssen Sie noch die von Ihrem Kreditinstitut verwendete HBCI/FinTS-Version angeben. Sie finden diese in der Regel im INI-Brief Ihrer Bank!

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe



Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:

Bankverbindung >Meine\_Bankverbindung< bei meine Volksbank Raiffeisenbank eG (BLZ 71160000)  
\* Bankverbindung synchronisieren

Aufträge vor d. 31. März 20...

**Ausführen** Abbrechen Hilfe

21. Es erscheint ein Hinweis, dass Sie Ihre Chipkarte benötigen. Klicken Sie auf **„Weiter“** und geben jeweils nach Aufforderung **Ihre PIN am Kartenlesegerät ein**.



VR-NetWorld Software: Hinweis: Chipkarte erforderlich

meine\_Bankverbindung (71160000,71160000)  
Bitte kontrollieren Sie, dass die Chipkarte eingelegt ist und drücken Sie >Weiter<!  
Bitte geben Sie bei der nächsten Aufforderung des Kartenlesers die Karten-PIN ein.

**Weiter** Abbrechen



22. Im Fenster „Kontenanlage Rückfrage“ werden alle Konten zurückgemeldet, die für Ihre HBCI-Signaturkarte freigeschaltet sind. Sollten Sie Konten **nicht** benötigen, entfernen Sie das/die Häkchen in der Checkbox davor. Ansonsten klicken Sie auf „**Weiter**“, „**Fenster schließen**“, „**Weiter**“ und „**Fertig stellen**“.

VR-NetWorld Software: Kontenanlage: Rückfrage

Bankverbindung: meine

Bei der letzten Übertragung hat Ihre Bank neue Konten gemeldet.  
Bitte wählen Sie, welche dieser Konten in der VR-NetWorld Software für Sie eingerichtet werden sollen!

| Konto anlegen                       | Kontonummer | Kontoart     |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7173318     | Kontokorrent |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8919763     | Kontokorrent |
| <input type="checkbox"/>            | 78919763    | Depot        |

In der Benutzerverwaltung können Sie, entsprechende Rechte vorausgesetzt, die Konten, die Sie jetzt nicht auswählen, nachträglich aktivieren. Dort können Sie auch anderen Benutzern den Zugriff auf die Konten gewähren.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.  
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.  
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung: meine\_Bankverbindung

Beschreibung: meine\_Bankverbindung

Sicherheitsmedium: bestehende Chipkarte verwenden

Bank: 71160000

meine Volksbank Raiffeisenbank eG

Benutzerkennung: 111222333

URL/IP-Adresse: hbc01.fiducia.de

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung


Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.

Die Bankverbindung von der Chipkarte wurde übernommen.



Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.

23. Das Fenster „Einrichtungsassistent: Konto“ verlassen Sie mit Klick auf „Weiter“.




24. Wollen Sie für die unter Punkt 22 angelegten Konten die Umsätze und Salden abrufen, klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „Ausführen“.




25. Es erscheint wieder der Hinweis, dass Sie Ihre Chipkarte benötigen. Klicken Sie auf „**Weiter**“. Anschließend werden Sie wieder zur **Eingabe der PIN am Kartenlesegerät** aufgefordert.

26. Das Fenster „Auftragsausführung“ beenden Sie dann durch Klick auf „**Fenster schließen**“.




27. Sofern bereits vorhanden, können Sie nach Klick auf „**Weiter**“ Ihren Lizenzschlüssel hinterlegen. Klicken Sie dann auf „**Online registrieren**“ um den Lizenzschlüssel überprüfen zu lassen. Ist alles in Ordnung, wird der Lizenzschlüssel grün angezeigt und Sie können das Fenster mit „**Weiter**“ verlassen.




Sollten Sie noch keinen Lizenzschlüssel bestellt haben, können Sie die VR-NetWorld Software trotzdem **60 Tage** lang als Testversion uneingeschränkt nutzen. Nach Ablauf des 60-tägigen Testzeitraums können Sie jedoch ohne hinterlegten Lizenz-Schlüssel keine Verbindung zur Bank herstellen und keine Datensicherung erstellen! Kümmern Sie sich deshalb bitte rechtzeitig um einen Lizenzschlüssel und erfassen diesen in der Menüzeile der VR-NetWorld Software unter dem Menüpunkt **Registrierung/Lizenzinformation**. Den **Lizenzschlüssel** können Sie unter [www.vb-rb.de/lizenz-vrnw](http://www.vb-rb.de/lizenz-vrnw) bestellen.


28. Der Einrichtungsassistent ist damit abgeschlossen. Wenn Sie auf „**Fertig stellen**“ klicken erscheint die Anmeldemaske. Geben Sie Ihr Programm-Kennwort (siehe Schritt 13) ein und klicken Sie auf „**Anmelden**“.



29. Nun haben Sie die Möglichkeit, als weiteres Sicherheitsmerkmal einen persönlichen Text zu erfassen, der Ihnen künftig in sicherheitsrelevanten Dialogen (z.B. PIN-Eingabe) als Siegel angezeigt wird. Beenden Sie die Maske mit „**OK**“.



30. Jetzt wird Ihnen die Kontenübersicht angezeigt und Sie können mit der VR-NetWorld Software arbeiten.



Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Online-Banking-Spezialisten unter 08031/185-300 oder ebl@vb-rb.de gerne zur Verfügung.