

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte in Profi Cash

Beachten Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie mit der Aktivierung der neuen Karte beginnen:

Sie erhalten als separate Post den PIN-Brief für Ihre VR-Networld-Card. Beigefügt finden Sie Ihre HBCI-PIN, mit der Sie sich gegenüber der Chipkarte legitimieren müssen und die PUK, mit der Sie eine gesperrte PIN wieder entsperren können.

Wechsel VR-Networld-Chipkarte HBCI in Profi Cash Software

Melden Sie sich bitte in Profi Cash mit dem Anwender an, dessen HBCI-Chipkarte Sie einrichten.

Prüfen Sie über Schaltfläche „**Programm-Update**“ (im Fenster oben links), ob Profi Cash (im Netzwerk an allen Plätzen) auf dem neuesten Stand ist (aktuelle Version lautet 12.70).



Führen Sie ggf. ein **Update** durch (Button „**Prüfen und laden**“).

WICHTIG: Führen Sie eine Datensicherung über „Schaltfläche – Datensicherung“ durch.




Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte in Profi Cash

Im nächsten Schritt richten Sie die neue HBCI-Chipkarte ein. Klicken Sie auf „**Einstellungen**“/„**HBCI-Verwaltung**“.



The screenshot shows the 'HBCI-Verwaltung' settings page. At the top, there are two tabs: 'Dashboard' and 'HBCI-Verwaltung'. Below the tabs, there is a form with two fields: 'HBCI-Kürzel' with the value 'VBAO' and a redacted area, and 'Sicherheitsmedium' with a redacted area. A red box highlights the 'Neu anlegen' button on the right side of the form.

Sicherheitsverfahren Chipkarte auswählen und Daten von der Chipkarte lesen. Klicken Sie bitte auf den Button „**Weiter**“.



The screenshot shows the 'Neuanlage eines HBCI-Zugangs' dialog box. It has a progress bar with four steps, and step 1 is active. The title is '1. Angabe des Sicherheitsverfahrens'. Below the title, there is a text box: 'Legen Sie zunächst fest, mit welchem Verfahren Ihr neuer HBCI/FinTS Zugang abgesichert werden soll.' There are three radio buttons for 'Sicherheitsverfahren': 'Chipkarte' (selected), 'Sicherheitsdatei', and 'PIN/TAN'. Below this, there is a text box: 'In der Regel haben Sie von Ihrer Bank eine Chipkarte erhalten. Ihre Zugangsdaten sind dort gespeichert und Sie können diese nun einfach einlesen. In speziellen Fällen können Sie auf manche Chiparten auch einen weiteren neuen Zugangsdatensatz schreiben.' There are two radio buttons for 'Weiter mit': 'Daten von der Chipkarte lesen' (selected) and 'Daten auf die Chipkarte schreiben'. At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter >' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'.

Klicken Sie bitte auf den Button „**Chipkartendaten lesen**“.



The screenshot shows the 'Neuanlage eines HBCI-Zugangs' dialog box. It has a progress bar with four steps, and step 2 is active. The title is '2. Die Daten einer Chipkarte einlesen'. Below the title, there is a text box: 'Haben Sie eine Chipkarte von Ihrer Bank erhalten, dann können Sie diese nun einfach einlesen. Damit erhalten Sie auch die nötigen Daten für den HBCI-Zugang.' There are two radio buttons for 'Kartenleser Typ': 'PC/SC' and 'CT-API' (selected). Below this, there is a dropdown menu for 'Aktiver Kartenleser' with the value 'CYBERJACK-USB32'. At the bottom right, there is a button 'Chipkarte einlesen' (highlighted with a red box).

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte in Profi Cash

Eingabe der neuen 6-stelligen Karten-PIN (aus PIN-Brief) über die Tastatur des Chipkartenlesers und mit „OK“ bestätigen.

Die Kennungen werden ausgelesen. Klicken Sie bitte auf den Button „Weiter“.

Es werden die Bankverbindungsdaten angezeigt, die Profi Cash von der Karte gelesen hat. Vergeben Sie im Feld HBCI-Kürzel einen eindeutigen Namen für die neue Karte (abweichend zum alten HBCI-Kürzel), z. B. „**VBAO 2023 Namenskürzel**“.

HBCI Zugang	Sicherheitsmedium	Chipkarte
	Benutzerkennung	6729808719004052749
	Kundennummer / -ID	6729808719004052749
	Bankleitzahl	[REDACTED]
	Bankname	[REDACTED]

HBCI Kürzel: Volksbank neu

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Klicken Sie auf „**Fertig stellen**“, nun gelangen Sie zurück in die „**HBCI-Verwaltung**“.

Zum erstmaligen Synchronisieren und Aktivieren der Chipkarte klicken Sie auf „**Benutzerdaten aktualisieren**“ und geben bei Aufforderung die Karten-PIN ein.

HBCI Parameter	Userparameter	Bankparameter	Sicherheitsverfahren	Einreichungsfristen
HBCI Kürzel	Test			
Bankleitzahl	[REDACTED]			
Benutzerkennung	6726			
VR-Kennung	[REDACTED]			
PIN				
Zugangs-Adresse	[REDACTED]			
Elektronische Kontoauszüge	<input type="checkbox"/> Elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren			
UPD-Konten	<input checked="" type="checkbox"/> nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen			

Benutzerdaten aktualisieren Statusprotokoll abholen Löschen Speichern Abbrechen

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte in Profi Cash

Der Datenabgleich wird in einem Protokoll („Status HBCI-Übertragung: Erfolgreich“) bestätigt.

Schließen Sie das Protokollfenster und beenden Sie die HBCI-Verwaltung.

Zuweisung der neuen Chipkarte für die bestehenden Konten

Damit die neue Chipkarte künftig bei allen Transaktionen als Legitimationsmedium genutzt wird, müssen alle Konten der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG der neuen Karte zugewiesen werden.

Wechseln Sie hierzu im Menü „**Einstellungen**“/„**Auftraggeberkonten bearbeiten**“, und wählen Sie Ihr Hauptkonto unserer Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG aus.



Weisen Sie nun im Register Verwendungen im Feld „**HBCI-ID/FinTS**“ das neu angelegte HBCI-Kürzel zu und übernehmen Sie die Zuordnung mit „**Speichern**“.

Kontobezeichnung	Max Mustermann
Kontoart	Konto allgemein
Kontokategorie	
Bankverbindung	
Inhaberangaben	
TIPANET-Adresse	
Einstellungen	
Verwendungen	
HBCI-ID/FinTS	Volksbank neu
BPD-ID/EBICS	keine
Bundesbank-Meldenummer	
Valutensaldo	

Konto ändern Saldo auf 0,00 setzen **Speichern** Beenden

Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte in Profi Cash

Haben Sie in Profi Cash mehr als ein Konto der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG eingerichtet, erscheint ein Hinweis, den Sie bitte mit „**Ja**“ bestätigen.

Schließen Sie die Maske „**Auftraggeberkonten**“ über „**Beenden**“.

Ihre neue Chipkarte ist nun erfolgreich eingerichtet. Ab sofort wird von Profi Cash bei jeder Transaktion (Abruf von Umsatzdaten, Überweisungen und Lastschriften) nur noch die neue Karte mit dazugehöriger PIN abgefragt.

WICHTIG: Führen Sie nochmals eine Datensicherung unter „Datei“/„Datensicherung“ durch.

Das alte HBCI-Kürzel kann nun über „**Einstellungen**“/„**HBCI-Verwaltung**“/„**Bearbeiten**“ mit Auswahl des alten HBCI-Kürzels und „**Löschen**“ aus Profi Cash entfernt werden.