





Anleitung

Wechsel von der VR-NetWorld auf den BankingManager



Systemvoraussetzung: Bildschirm mit empfohlener Mindestauflösung von 1.440 mal 900 Pixel > Für das jeweilige Betriebssystem empfohlener Hauptspeicher (4 GB RAM). Windows 10 / Windows 11 (64-bit, jeweils mit aktuellem Service Pack bzw. Funktionsupdate),

Sobald Sie von uns ein Anschreiben über die Abkündigung der VR-NetWorld-Software bzw. den Wechsel auf den BankingManager erhalten haben, können Sie mit der Umstellung beginnen.

Durchführung Programmwechsel




Extras > BankingManager Migration > Start und Durchführung des Assistenten



Jetzt Vollversion Installieren => Bitte den angezeigten Lizenzschlüssel kopieren > BankingManager Installation starten


Nach erfolgreicher Installation öffnet sich der „Assistent zur Einrichtung“

Bestätigen Sie die Masken „Einrichtung–BankingManager“ > „Installationsart“ > „Installationsort“ und „Komponenten auswählen“ mit „Weiter“



In der Maske „Lizenzabkommen“ der Lizenzvereinbarung zustimmen und mit „Weiter“ bestätigen.


Die folgenden Fenster „Verknüpfungen“ > „Programmname“ > „Verknüpfungen im Startmenü“ ebenfalls wieder mit „Weiter“ bestätigen




Starten Sie die Installation und bestätigen die letzte Maske des Einrichtungsassistenten mit „Abschließen“.



Wie möchten Sie den BankingManager einrichten?



Nach Start des BankingManagers auf „Datenübernahme von VR-NetWorld-Software“ klicken



Installation prüfen und Passwort eingeben

Folgende Daten werden aus der VR-NetWorld Software übernommen:

- Benutzer
- Zugänge

⚠ Bitte beachten Sie, dass Zugänge nicht übernommen werden, wenn in der VR-NetWorld Software mehr als ein Benutzer angelegt ist. Zudem werden gespeicherte PINs nicht übernommen.

- Konten
- Zahlungskontakte
- Überweisungen
- Umsätze (ohne Kategorien)
- Salden
- Kontoauszüge

Supervisor-Passwort aus der VR-NetWorld Software

[Zurück](#) [Datenübernahme vorbereiten](#)



Administrator anlegen

Der Supervisor aus VR-NetWorld Software wird als Administrator im BankingManager übernommen. Bitte vervollständigen Sie folgende Informationen, um den Administrator anzulegen.

rma
Muster GmbH & Co.KG

Vorname: Max Nachname: Mustermann

Benutzername: Max

Dieser Benutzer wird automatisch zum Administrator.

Passwort: *****

✓ Mindestens 8 Zeichen
✓ Mindestens ein Sonderzeichen: <+>|!@#\$%^&*~
✓ Passwort bestätigen: *****

✓ Passwörter stimmen überein.

[Zurück](#) [Datenübernahme starten](#)

Das Supervisor Passwort Ihrer VR-NetWorld-Software eingeben und auf „Datenübernahme vorbereiten“ klicken. Felder in der Maske „Administrator anlegen“ mit den entsprechenden Daten füllen und ein neues Zugangspasswort für den BankingManager hinterlegen.



Datenübernahme erfolgreich

Folgende Daten wurden im BankingManager übernommen:

- ✓ Benutzer (1)
- ✓ Zugänge (2)

ⓘ Die Zugänge müssen vor der Nutzung im BankingManager synchronisiert werden. Dies ist nach der Anmeldung über den Menüpunkt „Zugänge & Konten > Zugänge & Kartenleser“ möglich.

⚠ Konten (7 von 11)

⚠ Beim Speichern der Konten ist ein Problem aufgetreten:

- Das Konto MeinInvest (Nachhaltig): Chance konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).
- Das Konto UNIGLOBAL ANTEILSSCH-KL konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).
- Das Konto UNIGLOBAL ANTEILSSCH-KL konnte nicht übernommen werden (Verbundpartnerkonten werden nicht unterstützt).

[Datensicherung durchführen](#)



Daten nach Datenübernahme sichern

Gesichert werden alle relevanten Datenbanken, Konfigurationen und Kontoauszüge. Wählen Sie am besten einen anderen Speicherort als den Pfad von BankingManager, zum Beispiel eine externe Festplatte.

Speicherort: C:/Users/Public [Durchsuchen](#)

Dateiname: BankingManager_Muster GmbH & Co.KG_20241205T1044.bak

[Daten sichern](#)

Ggf. erhalten Sie trotz Erfolgsmeldung einen Hinweis, dass nicht alle Konten übernommen wurden. Der BankingManager kann noch keine Verbundkonten verarbeiten. Dieses wird in einer späteren Version nachgeholt.

Über „Datensicherung durchführen“ und „Daten sichern“ eine Datensicherung machen.



Willkommen beim BankingManager

Benutzer


Max

Passwort

[Anmelden](#)


Probleme beim Anmelden?

[? Hilfe zur Anmeldung](#)




Melden Sie sich mit Ihrem neu vergebenen Passwort an und wählen „Einzelbenutzer“ aus. Sollten Sie bisher mit mehreren Anwender in der VR-NetWorld gearbeitet haben, können Sie nun über „Mehrere Benutzer“ weitere Anwender anlegen.

Bitte führen Sie noch die weiteren Punkte durch, damit der BankingManager komplett nutzbar ist.



Unten Links das Person-Symbol anklicken > Zugänge & Kartenleser > Auf die drei Punkte klicken > Zugang synchronisieren. Wenn Sie mit einer HBCI-Chipkarte arbeiten, muss hier erst der Kartenleser eingerichtet werden. Hierzu die Chipkarte in den Leser stecken > auf „Kartenleser einrichten klicken“



Über Hilfe & Informationen > Version & Lizenz > Lizenz eingeben. Hier bitte die vorhin kopierte Lizenz hinterlegen und auf „Speichern“ klicken. Bitte nehmen Sie mit uns **Kontakt** auf, damit wir Ihre Lizenz freigeben können. Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Lizenzschlüssel bzw. Ihrer Kundennummer an eBusiness@dovoba.de oder rufen Sie uns unter der Rufnummer 0231-5402555 an.