

Softwarewechsel leicht gemacht: In wenigen Schritten zum BankingManager

Hinweis: Wir haben im Wechselprozess bereits Voreinstellungen für Sie vorgenommen, um eine möglichst einfache Standardinstallation zu ermöglichen. Diese Voreinstellungen können Sie bei Bedarf individuell anpassen.

Systemvoraussetzungen für die Nutzung des BankingManagers:


- Betriebssystem: Windows 10 oder 11 (64-Bit, aktuelles Service Pack)
- Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB RAM
- Bildschirmauflösung: mindestens 1.440 × 900 Pixel

1. Download

Laden Sie über diesen Link die aktuelle Version des BankingManagers herunter und starten Sie anschließend die Installation, indem Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei klicken:

<https://www.ligabank.de/bankingmanager>

2. Installation



Bestätigen Sie nacheinander:


- Installationsart und -ort
- Lizenzabkommen
- Programmname und Verknüpfung

Klicken Sie jeweils auf „Weiter“ und am Ende auf „Abschließen“. Der BankingManager wird anschließend automatisch gestartet.

3. Datenübernahme aus der VR-NetWorld Software


Einrichtungsassistent – Schritt 1:

- Wählen Sie die Option „**Datenübernahme von VR-NetWorld Software**“ aus




Einrichtungsassistent – Schritt 2:

- Geben Sie das Supervisor-Passwort aus Ihrer VR-NetWorld Software ein
- Klicken Sie anschließend auf „**Datenübernahme vorbereiten**“




Einrichtungsassistent – Schritt 5:

- Der Speicherort ist voreingestellt
- Klicken Sie auf „**Daten sichern**“, um die Datensicherung zu starten
- Nach Abschluss der Datensicherung klicken Sie auf „**Fertig**“



4. Start

Der BankingManager startet nun automatisch. Melden Sie sich mit Ihrem Passwort an. Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, um das „**Erklärvideo**“ anzusehen.



- Synchronisieren Sie die Zugänge, indem Sie auf den Link im gelben Hinweisbereich klicken




- Falls Sie einen Zugang mit HBCI-Kartenleser verwenden, klicken Sie auf „**Kartenleser einrichten**“
- Klicken Sie auf „**Jetzt synchronisieren**“
- Nach der Synchronisation sind die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen



5. Lizenzierung

Um die Vollversion nutzen zu können, erhalten Sie von uns eine Lizenznummer. Gehen Sie zur Eingabe bitte wie folgt vor:

Wechseln Sie in den Bereich „**Hilfe & Information**“.



Klicken Sie auf „**Lizenz anzeigen**“.

Lizenzinformation

Lizenzschlüssel:

Kundennummer:

[Lizenz anzeigen](#)

Wählen Sie anschließend auf der rechten Seite unter „Lizenz (Testversion)“ das „...“-Menü aus.

Lizenz (Testversion) ...

Die Testversion läuft bis zum 29.07.2025. [Lizenz eingeben](#)

Klicken Sie auf „**Lizenz eingeben**“.

[Lizenz eingeben](#)

[Lizenzvertrag anzeigen](#)

Tippen Sie im Feld „**Lizenzschlüssel**“ die Lizenznummer ein, die Sie von uns erhalten haben und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button „Speichern“.

×

Lizenz eingeben

Lizenzschlüssel

1234-5678-90AB-CDEF

Bei korrekter Eingabe erhalten Sie vom BankingManager eine Bestätigung, dass die Lizenzprüfung erfolgreich war.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Arbeiten mit dem BankingManager!