

Profi cash

VR-NetKey einrichten

Stand 06/2026


Hinweise zur Einrichtung des VR-NetKey und zum Anlegen von Konten

Voraussetzungen


Sie haben Profi cash installiert und haben sich über die Anleitung Ersteinrichtung einen eigenen Nutzer angelegt. Ihnen liegt Ihr VR-NetKey sowie die dazu gehörende PIN vor und im Online-Banking haben Sie bereits ein TAN-Verfahren aktiviert.

Legitimationsmedium VR-NetKey einrichten


1. Melden Sie sich mit dem Nutzernamen, der über „master“ für Sie angelegt wurde, in Profi cash an.
2. Öffnen Sie im Menü „Einstellungen“ die „HBCI-Verwaltung“.



3. Im Register „HBCI-Verwaltung“ klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu anlegen“



4. Im Schritt 1 des Assistenten zur Anlage eines neuen HBCI-Zugangs wählen Sie als Sicherheitsverfahren „PIN/TAN“ aus und klicken auf „weiter“



5. Im Schritt 2 geben Sie als Bankleitzahl „10090000“ ein und klicken auf „weiter“.

Profi cash

VR-NetKey einrichten

Stand 06/2026

- Im Schritt 3 erfassen Sie jetzt entweder Ihren 11-stelligen VR-NetKey oder Ihren Alias. Wir empfehlen, das Feld „PIN“ leer zu lassen und bei jedem Sendevorgang separat einzugeben. Klicken Sie auf „weiter“ um fortzufahren.

Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

3. Benutzerdaten angeben

Geben Sie Ihre Benutzerdaten an, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Die Angabe der PIN oder eines Passworts ist optional und sollte nur erfolgen, wenn Ihr Benutzerkonto auf dem Computer und Profi cash jeweils mit Passwörtern gesichert sind.

Sicherheitsmedium PIN/TAN

Bankleitzahl 10090000 [BEVODEBBXXX Berliner VB Berlin Berlin]


VR-NetKey oder Alias

PIN

Zugangsadresse https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Wollen Sie Ihre PIN dennoch im Programm hinterlegen, erhalten Sie vom Programm einen Warnhinweis.



- Im nächsten Schritt vergeben Sie ein HBCI-Kürzel als Namen für den eingerichteten Bankzugang. Das HBCI-Kürzel kann bis zu 18 Stellen lang sein. Wir empfehlen als HBCI-Kürzel „BVB VR-Netkey“. Das HBCI-Kürzel dient als Unterscheidungsmerkmal, wenn Sie im Laufe der Zeit weitere Zugänge für unterschiedliche Sicherheitsverfahren oder Banken einrichten. Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

Profi cash

VR-NetKey einrichten

Stand 06/2026

9. Es wird kurz eine Verbindung zur Bank aufgebaut und Sie befinden sich wieder im Register „HBCI-Verwaltung“ und Ihr neu eingerichteter Zugang ist ausgewählt. Arbeiten Sie mit elektronischen Kontoauszügen (PDF-Auszüge), aktivieren Sie bitte noch das entsprechende Auswahlfeld im unteren Bereich.

Dashboard × HBCI-Verwaltung ×

HBCI-Kürzel BVB PIN TAN

Sicherheitsmedium PIN / TAN Neu anlegen

HBCI Parameter Userparameter Bankparameter Sicherheitsverfahren Einreichungsfristen

HBCI-Kürzel BVB PIN TAN

Bankleitzahl 10090000

VR-NetKey oder Alias Grusdat

PIN

Zugangsadresse https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet

HTTP-Header 9. ☐ Verwenden von HTTP-Header für diesen Zugang

Elektronische Kontoauszüge ☒ Elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren

UPD-Konten ☒ nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen

10. Benutzerdaten aktualisieren Statusprotokoll abholen Löschen Speichern Abbrechen

10. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Benutzerdaten aktualisieren“. Sie werden nun aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.
11. Nach dem Onlinedialog werden Ihnen die möglichen TAN-Verfahren vorgeschlagen. Wählen Sie bitte das passende Verfahren aus und bestätigen die Eingabe mit Klick auf „Speichern“.

TAN Verfahren

Angebotene TAN-Verfahren ☐ SecureGo

☐ Smart-TAN plus manuell

☐ Smart-TAN plus optisch / USB

☐ Smart-TAN photo

Speichern Abbrechen

Profi cash

VR-NetKey einrichten

Stand 06/2026

12. Sie können jederzeit das ausgewählten TAN-Verfahren unter HBCI-Verwaltung > Sicherheitsverfahren > TAN-Verfahren ändern.

The screenshot shows the 'HBCI-Verwaltung' window with the 'Sicherheitsverfahren' tab selected. Under the 'TAN' section, the 'TAN-Verfahren' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible include 'TAN-Medien', 'TAN-Generator ummelden', 'TAN-Generator synchronisieren', and 'TAN Verbrauchsinformationen'. The 'Kartenleserkonfiguration' section below shows 'Kartenleser Typ' set to 'CT-API' and 'Aktiver Kartenleser' set to 'CYBERJACK-USB32'.

13. Das Protokoll für die Datenübertragung öffnet sich in einem neuen Register, schließen Sie diesen Registerreiter.

Tipp

Falls bei einer Datenübertragung Fehler auftreten, sind diese im Protokoll rot markiert. Im Allgemeinen sind die Fehlertexte selbsterklärend. Andernfalls können Sie sich mit diesem Fehler an unseren Support wenden. Die Kollegen prüfen dann mit Ihnen zusammen, was der Fehler bedeutet und wie er behoben werden kann.

14. Sie sind nun wieder in der HBCI-Verwaltung. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Benutzerdaten aktualisieren“. Sie werden erneut aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.
15. Jetzt werden alle Konten angezeigt, auf die Sie mit Ihrem VR-NetKey Zugriff haben. Wählen Sie aus, welche Konten Sie im Profi cash anlegen möchten. Haben Sie alle gewünschten Konten markiert, klicken Sie auf „OK“.

The dialog box displays a table of accounts for selection. The table has columns for account number, balance, currency, and account type. The first row is highlighted in red.

K	IBAN	Saldo	Währung	Kontoart
1	10090000	8.7	EUR	Kontokorrent
2	10090000	8.7	EUR	Kontokorrent
3	10090000	8.7	EUR	Kreditkarten...
4	10090000	8.7	EUR	Geschäftsante...
5	10090000	8.7	EUR	Depot
6	10090000	8.7	EUR	Kontokorrent
7	10090000	8.7	EUR	Sparkonto
8	10090000	8.7	EUR	Geschäftsante...
9	10090000	8.7	EUR	Kontokorrent
10	10090000	8.7	EUR	Sparkonto
11	10090000	8.7	EUR	Geschäftsante...
12	10090000	8.8	EUR	Kontokorrent

Es wurden neue, in Profi cash noch nicht angelegte Konten zurückgemeldet. Bitte markieren Sie die Konten, die neu angelegt werden sollen. Mit der Neuanlage werden für diese Konten automatisch Umsatzabfrage-Jobs erstellt.

Lassen Sie sich vom Anwender 'master' Berechtigungen für diese Konten zuordnen.

Diese automatische Anzeige neuer Konten kann unter 'HBCI Verwaltung' deaktiviert werden.

Buttons: OK, Abbrechen

- 16.** Wenn Sie nicht alle Konten zur Anlage ausgewählt haben, empfehlen wir Ihnen in der HBCI-Verwaltung das Häkchen „nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen“ zu deaktivieren, da Sie ansonsten bei jedem Umsatzabruf die Konten erneut zur Anlage im Profi cash angeboten bekommen.

The screenshot shows the 'HBCI-Verwaltung' interface with the 'HBCI Parameter' tab selected. The 'HBCI-Kürzel' is set to 'BVB PIN TAN' and the 'Sicherheitsmedium' is 'PIN / TAN'. The 'Bankleitzahl' is '10090000' and the 'VR-NetKey oder Alias' is 'Grusdat'. The 'PIN' field is empty. The 'Zugangsadresse' is 'https://fints2.atruvia.de/cgi-bin/hbciservlet'. The 'HTTP-Header' checkbox is unchecked. The 'Elektronische Kontoauszüge' checkbox is checked. The 'UPD-Konten' checkbox, labeled 'nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen', is checked and highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Benutzerdaten aktualisieren', 'Statusprotokoll abholen', 'Löschen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

- 17.** Damit ist die Einrichtung des VR-Netkeys und die Anlage der Konten abgeschlossen. Zum Abruf der aktuellen Umsätze und Salden führen Sie als nächstes unter „Datentransfer“ > „Datenübertragung durchführen“ einen Kontenrundruf durch.

Weitere Anleitungen

- Einrichtung einer NetWorldCard
- Einrichtung EBICS-Zugangsdaten

Wir unterstützen Sie gern telefonisch!

Unsere Experten vom Electronic-Banking sind für Sie telefonisch da. Rufen Sie uns gern unter 030 3063-3322 an. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.